

#### ABRIR COMPRA

Las velas deben estar por encima de la línea verde, el cierre de la vela (1) > al high de la vela (2) y el MACD Renko debe estar por encima de la línea de cero.

#### CERRAR COMPRA

Las velas deben estar por debajo de la línea azul y el cierre de la vela (1) < al low de la vela (2).

#### ABRIR VENTA

Las velas deben estar por debajo de la línea roja, el cierre de la vela (1) < al low de la vela (2) y el MACD Renko debe estar por debajo de la línea de cero.

#### CERRAR VENTA

Las velas deben estar por encima de la línea magenta y el cierre de la vela (1) > al high de la vela (2).

La configuración para las líneas verdes y rojas que son consideradas para ABRIR COMPRAS Y VENTAS es la siguiente

Custom Indicator - final\_draft\_arzzx2\_alerts

Acerca del programa Común Parámetros de entrada Colores Visualización

Variable	Valor
SR	3
SRZZ	12
MainRZZ	20
FP	21
SMF	3
DrawZZ	false
exaprice	Price modes
exprice	0=close,1=open,2=high,3=low
exprice2	$4=(h+l)/2, 5=(h+l+c)/3, 6=(H+L+2^{\circ}C)/4$
PriceConst	0
alertsOn	true
alertsOnCurrent	true
alertsMessage	true
alertsSound	true
alertsEmail	true

Cargar Guardar

Aceptar Cancelar Restablecer

Custom Indicator - final\_draft\_arzzx2\_alerts

Acerca del programa Común Parámetros de entrada Colores Visualización

#	Color	Ancho	Estilo
0	White	2	0
1	Lime	0	0
2	Blue	0	0
3	Blue	0	0
4	LawnGreen	1	0
5	Red	1	0
6	Lime	1	0
7	Red	1	0

Aceptar Cancelar Restablecer

Los colores corresponden al 4,6 (línea verde) 5,7 (línea roja).

La configuración de las líneas azul y magenta para CERRAR COMPRAS Y VENTAS es la siguiente

Custom Indicator - final\_draft\_arrzx2\_alerts

Acerca del programa Común Parámetros de entrada Colores Visualización

Variable	Valor
SR	3
SRZZ	5
MainRZZ	12
FP	21
SMF	3
DrawZZ	false
exaprice	Price modes
exprice	0=close,1=open,2=high,3=low
exprice2	$4=(h+l)/2, 5=(h+l+c)/3, 6=(H+L+2*C)/4$
PriceConst	0
alertsOn	true
alertsOnCurrent	true
alertsMessage	true
alertsSound	true
alertsEmail	true

Cargar Guardar

Aceptar Cancelar Restablecer

Custom Indicator - final\_draft\_arrzx2\_alerts

Acerca del programa Común Parámetros de entrada Colores Visualización

#	Color	Ancho	Estilo
0	White	2	0
1	Lime	0	0
2	Blue	0	0
3	Blue	0	0
4	Magenta	1	0
5	DeepSkyBlue	1	0
6	Magenta	1	0
7	DeepSkyBlue	1	0

Aceptar Cancelar Restablecer

Los colores corresponden al 4,6 (línea magenta) 5,7 (línea azul).

La configuración del MACD Renko es la siguiente

Custom Indicator - macd\_renko\_1\_1

Común Parámetros de entrada Colores Niveles Visualización

Variable	Valor
123 period	13

Aceptar Cancelar Restablecer

Custom Indicator - macd\_renko\_1\_1

Común Parámetros de entrada Colores Niveles Visualización

#	Color	Ancho	Estilo
0	Red	3. <input type="text"/>	0. <input type="text"/>
1	Blue	3. <input type="text"/>	0. <input type="text"/>
2	Red	0. <input type="text"/>	0. <input type="text"/>

Aceptar Cancelar Restablecer

Me gustaría poder tener acceso a estos parámetros por si quisiera realizar algún cambio

ZIGZAG PARA ABRIR OPERACIONES		PARAMETROS
Backstep		3
Desviation		12
Depth		20
ZIGZAG PARA CERRAR OPERACIONES		PARAMETROS
Backstep		3
Desviation		5
Depth		12
MACD RENKO		PARAMETROS
Periodos		13

Me gustaría que el EA tenga la opción de ser Manual o Automático.

Al ser Manual que al detectar una señal para ABRIR o CERRAR una operación, este mande una Notificación al Móvil y uno decida si Abre o Cierra la operación.

Al ser Automático de igual manera me gustaría me llegara una Notificación al Móvil cuando se Abre y Cierra la operación.